



Сирена

Принцип работы системы

Принцип работы системы

Клиент системы Online-ticket устанавливает соединение с сервером после прохождения авторизации.

Сервер системы автоматически сохраняет данные по операциям в файлы XML и помещает их в очередь сообщений. Каждое сообщение представляет собой идентификатор пользователя и файл XML с данными операции.

Если клиент системы Online-ticket включён, то пользователь получает свои сообщения из очереди. После того как пользователь получил сообщения, сервер автоматически удаляет их.

Если клиент системы Online-ticket выключен, то сообщения хранятся в очереди (до 30 дней), пока пользователь не включит клиент. В случае разрыва связи с сервером система Online-ticket автоматически восстанавливает соединение.

Файл XML сообщения автоматически сохраняется в папке на компьютере пользователя. Эта папка указывается в параметре `-storage` файла конфигурации (см. ниже).

Основные настройки

Предусмотрены два типа клиента системы Online-ticket:

- для ОС Windows;
- для GNU/Linux.

Клиент состоит из следующих установочных файлов:

Таблица – «Установочные файлы»

Файл	Описание
Stat_Client.exe (в Windows) Stat_Client (в Linux)	Исполняемый файл системы Online-ticket (находится в комплекте установки)
Stat_Client.conf (по умолчанию)	Файл конфигурации (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
Ca.crt	Корневой сертификат авторизационного центра (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
<имя пользователя>.pem	Персональный сертификат пользователя (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю)
Client.out	Файл системного журнала (находится в комплекте установки)

Для того чтобы посмотреть справку:

- запустите исполняемый файл с ключом *-help*. Окно системы Online-ticket будет закрыто и будет представлено окно справки.

Для того чтобы установить систему Online-ticket:

1. Отправьте заявку в Коммерческую Дирекцию:
 - телефон: +7 (495) 940-61-40
 - факс: +7 (495) 782-01-64(54)
 - e-mail: ivanova@sirena-travel.ru.
2. Скачайте с сайта версию системы Online-ticket, соответствующую вашей ОС.
3. Укажите следующие обязательные параметры в файле конфигурации `Stat_Client.conf`:
 - *Connect* – строка, содержащая настройку доступа к серверу (отправляется по электронной почте зарегистрированному пользователю).
 - *Ca_cert* – путь к файлу `Ca.crt`.
 - *Client_cert* – путь к файлу `<имя пользователя>.pem`.
 - *Storage* – путь к папке хранилища файлов XML.
 - *Logger* – путь к файлу системного журнала.

Присланный зарегистрированному пользователю файл конфигурации содержит примеры перечисленных параметров.



Файл `<имя пользователя>.pem` не должен быть доступен никому, кроме пользователя-владельца, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным на сервере.

Предусмотрены следующие варианты запуска клиента:

- из командной строки (ссылка);
- в режиме службы (ссылка).

Также возможен запуск двух клиентов на одном компьютере (ссылка).



Перед обновлением версии клиента требуется удалить службу, созданную старой версией.

См. далее:

- [Запуск и остановка клиента](#)

[онлайн-тикет](#)